



## Installation et Activation d'ESU4 sur un serveur SCRIBE

### Configuration du serveur Scribe :

La configuration est standardisée et est faite à l'installation. Vous n'avez pas « la main dessus »

### Installation de ESU4 :

Elle est intégrée à la distribution Eole-Scribe, vous n'avez donc pas à la faire.

### Paramétrage de ESU4 :

ESU est paramétré automatiquement à l'installation vous n'avez donc pas vous en occuper.

### Activation d'ESU - Gestion des modèles

Par défaut, Scribe propose une interface de gestion des postes clients simplifiée. Elle est basée sur l'attribution d'un modèle unique par utilisateur. Les modèles par défauts sont : *eleve*, *professeur* et *admin* et la gestion des modèles Scribe se fait via l'outil **EAD**, ce sont les « Modèles Scribe » actifs de base à défaut d'une activation d'ESU. Pour la gestion des modèles Scribe voir la documentation à venir, en attendant sa parution veuillez vous reporter à la documentation officielle de Dijon à l'adresse : [http://eole.orion.education.fr/diff/article.php3?id\\_article=5](http://eole.orion.education.fr/diff/article.php3?id_article=5)

ESU est un logiciel de gestion avancée des postes clients Windows. En plus de la gestion en fonction des utilisateurs, Esu permet de découper la gestion des postes en groupes de machines. Il est ainsi possible d'avoir des modèles différents en fonction du nom des postes et ainsi ne plus se contenter des trois modèles Scribe par défaut.

Pour utiliser Esu, il suffit de se rendre dans le sous-répertoire *esu\Console* depuis le répertoire personnel d'admin (U:) et d'exécuter le fichier *esu.exe*. C'est tout pour rendre ESU4 fonctionnel sur Scribe. Bien entendu il faudra ensuite définir les groupes de machines et les groupes d'utilisateurs, ce qui fera l'objet d'une autre fiche technique, en attendant sa parution veuillez vous reporter à la documentation officielle de Dijon à l'adresse : [http://eole.orion.education.fr/diff/article.php3?id\\_article=5](http://eole.orion.education.fr/diff/article.php3?id_article=5)

### Activation/Désactivation d'ESU

Pour désactiver ESU, il suffit de supprimer le fichier **esucInt.exe** du sous-répertoire Base d'Esu (*esu\base*) accessible le répertoire personnel d'admin depuis U: On se retrouve alors dans la situation initiale, c'est à dire que les postes clients sont à nouveau gérés par les modèles Scribe.