



***Presto V1.1***  
***Note de Passage V1.0 à V1.1 en Réseau***  
***Outil d'installation version 3.0.1***

**Document à destination des établissements**

**Version 3.0.2 du 07 avril 2006**

**PCLI Diffusion Académique**

**Avril 2006**

# Presto V1.1

## Note de Passage V1.0 à V1.1 en réseau

### Outil d'installation version 3.0.1



Toutes ces manipulations doivent être effectuées sur une station fonctionnant correctement avec Gfc

Faire un clic avec le bouton droit sur l'icône Novell située en bas à droite de votre écran et lancer le login Novell.



Ensuite renseigner comme suit :

Nom d'utilisateur : **install**

Mot de passe : **wingfc**

## 1 - PASSAGE DE PRESTO V1.0 A V1.1 EN RESEAU

### 1.1. PRESTO V1.1 RESEAU NOVELL



Le passage de la version 1.0 en version 1.1 ne nécessite que l'installation du module **PRESTO Applicatif**, puisque la base de données n'est pas touchée par cette mise à jour. **Par contre, si par inadvertance les 2 modules sont installés, cela ne porte pas du tout à conséquence ; l'installation se fait correctement en conservant les données présentes mais en mettant en jour l'exécutable.**

# **Presto V1.1**


## **Note de Passage V1.0 à V1.1**

### **en réseau**

## **Outil d'installation version 3.0.1**



- Insérer le CD-Rom dans le lecteur.
- Automatiquement un autorun se met en route et l'écran ci-après apparaît.



- Si le lecteur du CD-Rom est usagé, il est possible que l'autorun ne se mette pas en route automatiquement, dans ce cas, lancer le programme **MAJ2006.exe** à partir du poste de travail.
- Cliquer sur continuer

# Presto V1.1

## Note de Passage V1.0 à V1.1

### en réseau


## Outil d'installation version 3.0.1



- L'écran ci-après apparaît.



- Cliquer sur le bouton INSTALLER sur la partie droite de l'écran
- l'écran ci-après apparaît



# Presto V1.1


## Note de Passage V1.0 à V1.1

### en réseau


## Outil d'installation version 3.0.1



- Cliquer sur **Suivant** pour commencer l'installation



- Sélectionner le bouton **Installation d'un poste serveur**
- Cliquer sur **Suivant**
- L'écran suivant s'affiche



- est pré-cochée la case **Outil de sauvegarde / restauration**
- Décocher la rubrique **Outil de sauvegarde / restauration**
- Cocher **Uniquement** la rubrique **PRESTO Applicatif**

# Presto V1.1


## Note de Passage V1.0 à V1.1

### en réseau


## Outil d'installation version 3.0.1



- Vous devez avoir l'écran dans l'état suivant :



- Cliquer sur **Suivant**
- L'écran présent est un exemple. Dans le cas d'un réseau, l'unité sera différente de c:\



Cette fenêtre récapitule les composantes qui vont être installées sur votre poste.

- Cliquer sur **Installer**
- Vous voyez la procédure d'installation se dérouler sous vos yeux, ne pas interrompre le traitement.
- Quand l'installation est terminée, l'écran suivant apparaît :

# Presto V1.1

## Note de Passage V1.0 à V1.1

### en réseau

## Outil d'installation version 3.0.1



- Cliquer sur le bouton **Non**
- La mise à jour de **PRESTO** est terminée.



A cette étape le passage de **PRESTO V1.0** à **PRESTO V1.1** s'est déroulé correctement. Pour l'utilisation de l'application, consulter le **manuel utilisateur** et l'**aide en ligne** de **PRESTO V1.1**.

Vous êtes à nouveau sur l'écran d'accueil, pour en sortir cliquer sur la **croix rouge** en bas à droite.

